



Collastorage

コラストレージ

利用マニュアル

導入編（20ユーザ以上のお客様向け）【設定例】

このたびはコラストレージをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

本マニュアルでは、利用者が20ユーザ以上のお客さまの設定例を記載しています。

10ユーザ程度で運用をされる方は、10ユーザ規模のお客様向けのマニュアルをご覧ください。いただくことを推奨します。

第3. 0版

※一部画面イメージは開発中のものです。実際の画面とは一部異なる場合がありますのでご注意ください。
※本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。
なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。

改版履歴

版	年月	改訂内容	改訂箇所
1.0版	2021年4月	初版作成	
2.0版	2022/11/1	2段階認証のGoogle AuthenticatorまたはMicrosoft Authenticatorを利用する場合を追記しました。	3
		2段階認証の登録をリセットする機能追加に伴い、記述を更新しました。	3
		SNS認証提供開始に伴い記載を更新しました。	3
		回線認証提供開始に伴い記載を更新しました。	9
		本書内の「システム管理者」グループを、初回ご利用開始時点で作成される「Administrators」グループを利用する記載に更新しました。	1 4 6
		SMS（ショートメッセージ）が届かない場合について記載を追記しました。	3
		共有リンクのアクション回数の初期値を更新し、それに伴い共有リンクのアクション回数の説明文を更新しました。	9
		2段階認証画面で、最初に表示する画面をAuthenticator用からSMS用に変更したことに伴い、記述を更新しました。	3
		Authenticator用の2段階認証画面内に手順を追記したことに伴い、記述を更新しました。	3
		ユーザ作成時の項目についての注釈を追記しました。	5
		「7.プロジェクトフォルダの作成」に向けて、「6.フォルダの作成とアクセス権限の設定」にて管理コンソールを閉じる手順を追記しました。	6 7
		データ移行方法からストレージサービスDrive記載部分を削除しました。	9
		説明文に合わせた画面の更新を一部実施しました。	5
		画面に合わせたボタン名の更新を一部実施しました。	6
		「1.プロファイルの設定」について記載を更新しました。	8
		Microsoft Office連携機能提供に伴い、記述を更新しました。	9
電子帳簿保存法対応機能提供に伴い、記載を更新しました。	9		
3.0版	2022年12月	ログインの方法追加に伴い、記載を更新しました。	3
		2段階認証設定機能追加に伴い、追記しました。	3
		回線認証設定する画面をプラン変更・経路設定画面からアクセス経路設定画面へ変更したことに伴い、記載を更新しました。	9

1. はじめに	3
1. 本書のモデルケース	3
2. 設定手順	7
3. パソコンのブラウザからログイン	8
1. メールアドレスとパスワードでログイン	8
2. SNSアカウントでログイン	12
4. グループ作成	13
5. ユーザ作成	15
6. フォルダの作成とアクセス権限の設定	18
7. プロジェクトフォルダの作成	22
8. ストレージサービスDriveの利用方法	26
9. その他初期設定・便利機能	28
1. データ移行	29
2. ポリシー設定	30
3. ファイルリンクによる共有	31
4. 回線認証設定	33
5. 電子帳簿保存法対応	35

1 はじめに

1. 本書のモデルケース

本書では、20ユーザ以上でご利用の場合の初期設定について、下記モデルケースで説明します。


お客様の組織や担当にあわせて読み替えてください。

(1) グループ

コラストレージでは、グループを設定することにより、フォルダのアクセス権限やフォルダ内の管理機能をグループごとに設定可能です。

※下図では、部署ごとのコラストレージのグループ表記は割愛します。

※親グループの中に子グループを設定するような「グループの親子関係」は設定できません。
以下の図の通り、部署のグループのほか、課のグループを作成し、それぞれのグループにユーザを追加する必要があります。



凡例

代表
・社員

会社組織

コラストレージ内の
グループ

1 はじめに

1. 本書のモデルケース

(2) ユーザ設定

コラストレージでは、ご契約者様のIDのほか、管理者権限を持つ「管理者」と一般的な利用者である「ユーザ」を作成可能です。

本書では、以下で設定します。

コラストレージの ユーザー種別	特徴	所属させる代表・社員例
契約者	<ul style="list-style-type: none">コラストレージを契約した人 (申込編で申し込みを行った人)自動的に管理者権限を保有	総務部長
管理者	<ul style="list-style-type: none">コラストレージの設定を行なうことができる人	開発部部长
ユーザ	<ul style="list-style-type: none">管理者ではなく、フォルダへのアクセスやフォルダ閲覧・編集等の操作を実施するユーザ	役員 各部署の社員


1 はじめに

1. 本書のモデルケース

(3) フォルダと利用できるグループ設定

本書では、作成するフォルダと利用できるグループを以下とします。

コラストレージ内のフォルダ



利用できるグループ (アクセス権限)

全グループ (フォルダ参照のみ)
役員 (フルコントロール)、総務部 (フルコントロール)
総務部 (フルコントロール)
開発部 (フルコントロール)、営業部 (閲覧のみ)
営業部 (フルコントロール)、管理職 (閲覧のみ)
営業一課 (フルコントロール)、管理職 (閲覧のみ)
営業二課 (フルコントロール)、管理職 (閲覧のみ)
役員 (フルコントロール)、管理職 (フルコントロール)、総務部 (フルコントロール)
総務部 (フルコントロール)、ほかグループ (閲覧のみ)


1 はじめに

1. 本書のモデルケース

(4) 社外メンバとの共有


コラストレージでは、社外メンバとの共有用として、プロジェクトフォルダを利用可能です。

本書では、作成するプロジェクトフォルダとプロジェクトフォルダにアクセスできる社内・社外メンバを以下とします。



2 設定手順

本書では、コラストレージを契約をしてから、ユーザがそれを利用できるようにするための初期設定の手順について、以下の順番で説明します。



また、初期設定後に実施する「その他初期設定」について説明します。

(1) データ移行

(2) ポリシー設定

(3) ファイルリンクによる共有

(4) 回線認証設定

3 パソコンのブラウザからログイン

コラストレージのご利用には、ログインが必要です。

お申し込み時のログイン方法の設定登録により、ログイン方法が異なります。

メールアドレスとパスワードを登録した方は



「1. メールアドレスとパスワードでログイン」を参照ください。

以下のアカウントを登録した方は

- ・ Googleアカウント
- ・ Facebookアカウント
- ・ Microsoftアカウント
- ・ dアカウント



「2. 認証連携しているサービスのアカウントでログイン」を参照ください。

1. メールアドレスとパスワードでログイン

(1) 初期設定を行なうため、契約者のIDでコラストレージにログインします。

コラストレージのログイン画面で、契約者のメールアドレスと申込画面で入力したパスワードを入力し、ログインをクリックします。

※ログイン画面のURL：<https://ff.cloud-nas.net/VX8>

※初回ご利用時は、回線情報が登録されていないため、回線認証はご利用できません。

本手順に従いポータルサイトURLにログイン後、「[9.4 回線認証設定](#)」を実施してください。

！ ここに注意

回線認証でのログイン方法については、

「[利用マニュアル ログイン・メールアドレス \(ID\)・パスワード変更・アカウントロック解除](#)」をご確認ください。

3 パソコンのブラウザからログイン

1. メールアドレスとパスワードでログイン

(2) お使いのパソコンやスマートフォンではじめてログインした場合やログインしてから30日間アクセスしていなかった場合に、2段階認証が要求されます。

Authenticatorを
ご利用ではない方は



「SMS (ショートメッセージ) 」
のご利用を推奨します。
「(1) SMS (ショートメッセージ)
で2段階認証を設定する場合」
を参照ください。

すでにGoogle
Authenticatorまたは、
Microsoft Authenticator
をご利用の方は



「Authenticator」を
ご利用いただくことを推奨します
「(2) Authenticatorで
2段階認証を設定する場合」
を参照ください。

※2段階認証の登録をリセットしたい場合は、利用マニュアル「ログイン・メールアドレス (ID) 、パスワード変更、アカウントロック解除編」の「6. 2. 2段階認証の登録のリセット」を参照ください。

! ここに注意

- ・契約者が「2段階認証を無効にする」と設定していると、2段階認証が要求されません。「2段階認証設定」については、利用マニュアル「ログイン・メールアドレス (ID) 、パスワード変更、アカウントロック解除編」の「6. 1. 2段階認証設定」を参照ください。

3 パソコンのブラウザからログイン

1. メールアドレスとパスワードでログイン

(1) SMS (ショートメッセージ) で2段階認証を設定する場合



①SMSが受信できる携帯電話、スマートフォンの電話番号を入力し「>」ボタンをクリック

入力された電話番号宛に、ショートメッセージが送信されます。



②ショートメッセージに送られてきた6文字を入力します。その後、「このブラウザを一定期間、記憶する」にチェックし、「>」をクリック



③リカバリーコードが表示されます。携帯電話を紛失した場合など登録する電話番号を変更する際に必要となりますので、忘れないようにテキストファイル等に保存します。その後、「リカバリーコードを保管しました」にチェックし、「>」をクリック



④2段階認証完了画面が表示され、2段階認証が完了となります。「ログインする」をクリックするとコラストレージのメイン画面が表示されます。

！ ここに注意

SMSを受信できなかった場合、①で入力した電話番号のSMSの受信設定が影響している可能性があります。下記の設定がされている場合は解除していただき、再度ログイン画面からログインをお試しください。

- ・ 国際SMSや海外事業者からのSMSの受信拒否する設定
- ・ 特定の番号のみ許可する設定

3 パソコンのブラウザからログイン

1. メールアドレスとパスワードでログイン


(2) Authenticatorで2段階認証を設定する場合



①QRコードでの認証はこちらをクリック



②Google Authenticator、またはMicrosoft Authenticatorを起動し、QRコードを読み込みます。表示された、6桁のパスワードを入力し、「>」をクリック



③リカバリコードが表示されます。携帯電話を紛失した場合など登録する電話番号を変更する際に必要となりますので、忘れないようにテキストファイル等に保存します。その後、「リカバリコードを保存しました」にチェックし、「>」をクリック



④2段階認証完了画面が表示され、2段階認証が完了となります。「ログインする」をクリックするとコラストレージのメイン画面が表示されます。

3 パソコンのブラウザからログイン

2. 認証連携しているサービスのアカウントでログイン

コラストレージのログイン画面で、アカウント登録したサービスでログインをクリックします。
アカウント登録したサービスでログインをクリックします。

※ログイン画面のURL：<https://ff.cloud-nas.net/VX8>

The screenshot shows a login page titled "ログイン" (Login). It includes a link for password change and other authentication information. There are input fields for "メールアドレス" (Email address) and "パスワード" (Password). A "ログイン" (Login) button is present. Below it, a link says "パスワードを忘れた方はこちら" (Click here if you forgot your password). A separator "---または---" (or) follows. A group of four buttons is highlighted with a yellow box: "Googleアカウントでログイン" (Login with Google account), "Facebookアカウントでログイン" (Login with Facebook account), "Microsoftアカウントでログイン" (Login with Microsoft account), and "dアカウントでログイン" (Login with d account). A fifth button, "Active Directoryアカウントでログイン" (Login with Active Directory account), is visible below the highlighted group.

アカウント登録したサービスのログイン画面が表示された場合、各サービスにログインを実施してください。


※各サービスでパスワードを入力後 多要素認証が表示された場合は多要素認証を実施してください。

※ご利用ブラウザに各サービスのログイン情報は保持されている場合、ログイン画面が表示されず、コラストレージにログインされます。


<Googleアカウントでログイン>




<Facebookアカウントでログイン>



<Microsoftアカウントでログイン>



<dアカウントでログイン>



ここに注意

回線認証でのログイン方法については、「**利用マニュアル ログイン・メールアドレス (ID)・パスワード変更・アカウントロック解除**」をご確認ください。

4 グループ作成

ログイン後、最初にグループ設定を行います。

(1) グループ一覧画面を表示します。

①画面の右上にある「ツール」メニューから、管理コンソールをクリック

②グループ一覧画面「グループ」であることを確認

※グループでなかった場合、メニュー一覧ボタンをクリックし、表示された一覧からグループを選択

(2) 管理コンソールを編集モードに変更します。

管理コンソールでは、編集モードと閲覧モードの2つのモードがあり、編集の開始と終了を管理されています。

グループを作成するために、編集モードに変更します。

現在、**閲覧モード**です。設定の変更や編集を行いたい場合は、編集を有効にしてください。 [編集を開始する](#)

①画面上部にある、「編集を開始する」をクリック


現在、**編集モード**です。変更や編集作業が完了したら、必ず右側の「編集を終了する」操作をしてください。 [編集を終了する](#)

②「編集モード」に変更されたことを確認

4 グループ作成

(3) グループを新規作成します。

※契約者は、初期状態で作成される「Administrators」グループに設定されます。



<グループ作成時の入力>

※入力時は、実際の組織にあわせて入力してください

グループ	よみ	グループの説明	設定のシステムロール ※ 1
Administrators ※ 2			パワーユーザー
取締役	とりしまりやく	取締役共有用	一般ユーザ
管理職	かんりしょく	管理職共有用	一般ユーザ
総務部	そうむぶ	総務部共有用	一般ユーザ
開発部	かいはつぶ	開発部共有用	一般ユーザ
営業部	えいぎょうぶ	営業部共有用	一般ユーザ
営業一課	えいぎょういつか	営業一課共有用	一般ユーザ
営業二課	えいぎょうにか	営業二課共有用	一般ユーザ


※ 1 既定のシステムロールで「パワーユーザー」を指定することで、各ファイル操作のログが確認可能となります。

※ 2 Administratorsグループはご利用開始時点で作成されているため、新規作成は不要です。

5 ユーザ作成


コラストレージのユーザを以下の手順で作成します。

(1) ユーザー一覧画面を表示します。



The image shows two screenshots from a management console. The left screenshot shows a grid of menu items under the 'グループ' (Group) header. The 'ユーザ' (User) icon is highlighted with a yellow box. A yellow callout points to it with the text: ①管理コンソール画面「ユーザ」をクリック. An arrow points from this callout to the right screenshot. The right screenshot shows the 'ユーザ' (User) management page. The '新規作成' (New) button is highlighted with a yellow box. A yellow callout points to it with the text: ②ユーザー一覧画面「新規作成」をクリック.

(2) ユーザを作成します。



The image shows two screenshots from the user creation process. The left screenshot shows the 'ユーザの新規作成画面' (New User Creation Screen). The '保存' (Save) button is highlighted with a yellow box. A yellow callout points to it with the text: ユーザの新規作成画面 次ページの表の通り各項目を入力し、「保存」をクリック. Below this, there are instructions: ※コラストレージは、メールアドレスがIDとなります。 and ※所属するグループは「選択」をクリックし、グループを選択. A red note says: ※作成するユーザ分繰り返し実施してください。 An arrow points from this callout to the right screenshot. The right screenshot shows the 'グループ/ユーザの選択画面' (Group/User Selection Screen). The 'リストから選択' (Select from list) button is highlighted with a yellow box. A yellow callout points to it with the text: グループ/ユーザの選択画面 「リストから選択」をクリックし、所属するグループにチェックし「選択」をクリック. The dialog shows a list of groups with checkboxes next to them.

5 ユーザ作成

<ユーザ作成時の入力>

※入力時は、実際の役員、社員のメールアドレス、名前等を入力してください

※必要に応じて、以下の項目以外の項目（部署名、備考など）を入力してください。

（下表以外の項目については、「操作編（管理者ユーザ詳細）「グループ・ユーザ管理」の「2. 1. ユーザの編集」を参照ください。）

※パスワードは、ユーザ作成後に送信される利用者登録のご案内メール内のURLをクリックし、ユーザ自身が設定します。

メールアドレス (ID)	名前	グループ	ユーザタイプ ※
aaa@aa.ne.jp	社長	役員 取締役	一般
ccc@aa.ne.jp	総務社員 1 ※以下、総務部社員分 作成	総務部	一般
ddd@aa.ne.jp	開発部長	Administrators 管理職 開発部	管理者
eee@aa.ne.jp	開発社員 2 ※以下、開発部社員分 作成	開発部	一般
fff@aa.ne.jp	営業部長	管理職 営業部 営業一課 営業二課	一般
ggg@aa.ne.jp	営業社員 1 ※以下、営業部社員分 作成	営業部 営業一課	一般

※ユーザタイプについては、[P.5](#)を参照ください。

登録したユーザのメールアドレスに利用者登録完了メールが届きます。

※メール受信後、各ユーザがアカウント登録をする必要があります。

本登録の手順については、利用マニュアル「操作編（一般ユーザ）『Webブラウザ』」を参照ください。

件名:【コラストレージ】利用者登録のご案内

本文:
[利用者様氏名] 様

こちらは、コラストレージシステムです。
[ご契約者様のメールアドレス]より[利用者様氏名]様が
本サービスの利用者として登録されました。
本メール受領後、14日以内に下記URLへアクセスして利用者登録を完了してください。

■利用者登録用URL
<https://cc.ncfs.ics-east.jp/dev/app/account-regist?XXX>

=====
本メールは「コラストレージ」のシステムより自動的に送信しております。
送信専用となっておりますので、ご返信いただきましてもご対応いたしかねますので
予めご了承ください。
=====

5 ユーザ作成

(3) 契約者（総務部長）の所属するグループを設定します。



契約者である総務部長にチェックし、グループの変更をクリック



グループ/ユーザの選択画面
「リストから選択」をクリックし、
「Administrators」「取締役」
「総務部」にチェックし、
「選択したグループへ追加」をクリック


6 フォルダの作成とアクセス権限の設定

作成したユーザが利用するフォルダ作成と、アクセス権限の設定を実施します。

まずは、全社共有フォルダに対して、「Administrators」グループにフルコントロール権限と全グループで表示可能にするための権限設定を実施します。

その後、各組織、各グループのフォルダの作成と権限設定を実施します。

(1) フォルダー一覧画面を表示します。



①管理コンソール画面
「フォルダ」をクリック



②フォルダー一覧画面
「全社共有」をクリック


(2) 「Administrators」グループにフルコントロールの権限を付与します。




①フォルダー一覧画面
「全社共有」の「追加」をクリック



②グループ/ユーザ選択画面
「Administrators」のみ
「追加」をクリックし、
「次へ」をクリック



③フォルダ設定画面
ロールを「フルコントロール」を選択し、
「保存」をクリック



④全社共有フォルダ設定画面
「Administrators」グループが
追加されたことを確認

6 フォルダの作成とアクセス権限の設定

(3) 全ユーザが全社共有フォルダを表示できるように設定します。




①フォルダ一覧画面
「全社共有」の「追加」をクリック



②グループ/ユーザ選択画面
「Administrators」以外の
全グループの「追加」をクリックし、
「次へ」をクリック



③フォルダ設定画面
ロールを「アクセスなし
(通過のみ)」を選択し、
「保存」をクリック



④全社共有フォルダ設定画面
「Administrators」以外の
すべてのグループが追加された
ことを確認

6 フォルダの作成とアクセス権限の設定

(4) 各組織、各グループのフォルダを作成するために閲覧モードに変更し、管理コンソールを終了します。

現在、**編集モード**です。変更や編集作業が完了したら、必ず右側の「編集を終了する」操作をしてください。 **編集を終了する**


①画面上部にある、「編集を終了する」をクリック

現在、**閲覧モード**です。設定の変更や編集を行いたい場合は、編集を有効にしてください。 **編集を開始する**

②「閲覧モード」に変更されたことを確認

③「×」ボタンをクリック

(5) 各組織、各グループのフォルダを作成します。




①メイン画面
全社共有で右クリックし、「フォルダ…」内の「サブフォルダの作成」をクリック

②フォルダ新規作成画面
フォルダ名を入力し「作成」をクリック
※以下のフォルダ分繰り返してください。


- | | |
|---|--|
|  役員共有 |  営業一課共有 |
|  総務部共有 |  営業二課共有 |
|  開発部共有 |  管理職共有 |
|  営業部共有 |  全体周知用 |

6 フォルダの作成とアクセス権限の設定

(6) アクセス権限を設定するため、管理コンソールからフォルダをクリックします。その後、編集モードに変更します。



(7) アクセス権限を設定します。



①フォルダー一覧画面
全社共有内の設定する
「フォルダ」をクリックし
「追加ボタン」をクリック
※以下に示すフォルダと
アクセス権限を付与する
グループ設定を繰り返し
実施してください

②グループ/ユーザ選択
画面
設定するグループ
の「選択」をクリックし、
「次へ」をクリック

③フォルダ設定画面
ロールを選択し、
「保存」をクリック
※ロール：「フルコントロール」や「閲覧のみ」を選択

	役員共有	役員（フルコントロール）、総務部（フルコントロール）
	総務部共有	総務部（フルコントロール）
	開発部共有	開発部（フルコントロール）、営業部（閲覧のみ）
	営業部共有	営業部（フルコントロール）、管理職（閲覧のみ）
	営業一課共有	営業一課（フルコントロール）、管理職（閲覧のみ）
	営業二課共有	営業二課（フルコントロール）、管理職（閲覧のみ）
	管理職共有	役員（フルコントロール）、管理職（フルコントロール）、総務部（フルコントロール）
	全体周知用	総務部（フルコントロール）、ほかグループ（閲覧のみ）


(8) 設定完了後、閲覧モードに変更し、管理コンソールを終了します。

7 プロジェクトフォルダの作成


社外メンバと共有するためのプロジェクトフォルダを作成します。

以下の手順で、プロジェクトフォルダを作成します。

※本書では、右図の通り、「B社合同プロジェクト」フォルダを作成します。





(1) プロジェクトフォルダを作成します。



①フォルダ一覧画面
全社共有を右クリックし、
「プロジェクト作成」をクリック

②プロジェクト作成画面
プロジェクトフォルダ名に
「B社合同プロジェクト」を入力し、
「作成」をクリック

(2) プロジェクトフォルダを利用可能な社内ユーザを設定します。




①プロジェクト設定画面
画面右のフレームで「ユーザ」
をクリックし、
「社内メンバーの追加」をクリック

②グループ/ユーザの選択画面
「リストから選択」をクリックし、
「開発部」グループをクリック
「開発部」グループでプロジェクトフォルダを
利用可能にする「開発3」「開発4」「開発5」
をチェックし、「選択ユーザを追加」をクリック

※同様に、「営業部」グループの「営業3」
「営業5」を追加します

7 プロジェクトフォルダの作成

(3) プロジェクトフォルダを利用可能な社外ユーザを設定します。



①プロジェクト設定画面
画面右のフレームで「ユーザ」
をクリックし、「社外メンバーの追
加」をクリック

②社外メンバ登録画面
会社BのA社員の
メールアドレス
を入力し「次へ」を
クリック

②社外メンバ登録画面
会社BのA社員の
「名前」「会社名」
を入力し「保存」を
クリック

※会社BのB社員の登録
を繰り返し
実施してください

(4) プロジェクトフォルダの社内メンバのグループを作成します。




①プロジェクト設定画面
画面右のフレームで「グループ」
をクリックし、
「新規作成」をクリック

②グループ作成画面
グループ名に「A社
グループ」を入力、
タイプは「社内メンバ
用」を選択し「保存」を
クリック

③プロジェクト設定画面
A社グループをクリックし、
メンバーをクリック
「追加」ボタンをクリック

④グループ/ユーザの選択画面
A社のメンバをチェックし、
「選択したユーザを追加」をクリック



7 プロジェクトフォルダの作成

(5) プロジェクトフォルダの社外メンバのグループを作成します。



①プロジェクト設定画面
画面右のフレームで「グループ」をクリックし、「新規作成」をクリック


②グループ作成画面
グループ名に「B社グループ」を入力、タイプは「社外メンバ用」を選択し「保存」をクリック

③プロジェクト設定画面
B社グループをクリックし、メンバーをクリック
「追加」ボタンをクリック



④グループ/ユーザの選択画面
B社のメンバをチェックし、「選択したユーザを追加」をクリック

(6) 作成したプロジェクトフォルダ用のグループにアクセス権を設定します。



①プロジェクト設定画面
画面右のフレームで「権限」をクリックし、「グループ追加」をクリック

②グループ選択画面
「A社グループ」と「B社グループ」にチェックし「次へ」をクリック

③アクセス権設定画面
ロール名で「書き込み・編集」を選択肢、「保存」をクリック

7 プロジェクトフォルダの作成

(7) 社外メンバに招待メールを送信します。



①プロジェクト設定画面
画面右のフレームで「ユーザ」
をクリックし、
社外メンバにチェックし、
「招待メールを送信」をクリック

②招待メール設定画面
招待メールの本文を入力し、
「送信」をクリック

件名: [コラストレージ]プロジェクトへ招待されました

本文:
A 様

総務部長 様が、あなたを「B社合同プロジェクト」プロジェクトへ招待しました。

下記、URLよりログインしてください。

<https://xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx>

総務部長 様からのメッセージ:

B社 A様、B様

A様、B様と弊社での共有フォルダを作成しました。

まずはアクセスできるかご確認をお願いします。

③招待メール受信

社外メンバに上記のようなメールが届き、
コラストレージのプロジェクトフォルダが利用可能となります。

8 ストレージサービスDriveの利用方法

ストレージサービスDriveのご利用にあたって、ストレージサービスDriveのインストーラーとプロファイルが必要です。

1. プロファイルの設定（初期設定でもご利用可能です。）
2. ストレージサービスDriveのインストール

1. プロファイルの設定（初期設定でもご利用可能です。）

プロファイルは、初期設定のままでもご利用可能ですが、下記項目の設定変更が可能です。

- キャッシュパス
- キャッシュサイズ
- ドライブ文字
- プロキシサーバ
- ダウンロード許可

詳細については、「利用マニュアル 操作編（管理者ユーザ詳細）「ストレージサービスDrive」」を参照ください。

8 ストレージサービスDriveの利用方法

2. ストレージサービスDriveのインストール

(1) インストール前の確認事項等


その他、インストール前の諸注意事項※については、利用マニュアル「操作編（管理者ユーザ詳細）「ストレージサービスDrive」」の「18. セキュリティ対策との関係」を参照ください

※セキュリティ対策ソフトウェア利用時の注意事項等

(2) 各ユーザのインストール方法・利用方法

ストレージサービスDriveのインストールに関しては、利用マニュアル「操作編（一般ユーザ）「ストレージサービスDrive」」の「1. ストレージサービスDriveのインストール」を参照ください。

なお、各ユーザ自身でWebブラウザにログインし、【ツール】 - 【アプリケーション】からインストーラ及びプロファイルをダウンロードすることができます。



9 その他初期設定・便利機能

初期設定後に実施する以下のその他初期設定、便利機能について説明します。

それぞれ、実施したい項目に合わせて参照ください。

<その他初期設定>

NASやファイルサーバのデータをコラストレージにデータ移行したい



1. データ移行

共有時やごみ箱、ファイルロックに関するコラストレージ内のポリシーを設定したい



2. ポリシー設定

<便利機能>

ファイルを社外に共有したい




3. ファイルリンクによる共有

特定の回線環境下でのみコラストレージの利用を制限したい



4. 回線認証設定

電子帳簿保存法に対応したい



5. 電子帳簿保存法対応

※OfficeファイルをMicrosoft Office連携機能で編集することも可能です。
詳細は、ご利用のアプリケーションによりそれぞれ参照ください。

- Webをご利用の場合：
「操作編（一般ユーザ）「Webブラウザ」」の「1.7.Microsoft Office連携」
- ストレージサービスDriveをご利用の場合：
「操作編（一般ユーザ）「ストレージサービスDrive」」の「8. Microsoft Office連携」


9 その他初期設定・便利機能

1. データ移行

コラストレージにデータ移行する場合、データ転送ツールをご利用ください。

データ転送ツールを使う方法

コラストレージのデータ転送ツールを使用することにより、NASやファイルサーバのデータを移行することも可能です。




データ転送ツールに関しては、利用マニュアル「操作編（管理者ユーザ詳細）データ転送ツール」をご参照ください。

9 その他初期設定・便利機能

2. ポリシー設定

コラストレージの管理コンソールにて、共通のポリシー設定が可能です。



本書では、通常のご利用の際に有効な共有ポリシー、ごみ箱ポリシー、ファイルロックポリシーについて説明します。

その他のポリシー設定については、利用マニュアル「操作編（管理者ユーザ詳細）「ロールとポリシー」」を参照ください。

(1) 共有ポリシー

共有ポリシーでは、必要に応じて下記を設定してください。

- 最大有効期限：共有する際に設定できる最大有効期限
⇒初期値365日
- 最大アクション回数：共有後に共有先のアクション回数の制限
共有ファイルのプレビューやダウンロードのアクション回数
⇒初期値100回

(2) ごみ箱ポリシー

ごみ箱ポリシーでは、必要に応じて下記を設定してください。

- 個人のごみ箱に「全社共有」のフォルダ内で削除したアイテムを含める
⇒初期値「無効」

初期設定では「全社共有」フォルダ内で削除を実施した場合、もとに戻す操作が管理者のみ実施可能となっています。上記設定を「有効」にすることで、各ユーザがごみ箱からもとに戻すことが可能となります。

(3) ファイルロックポリシー

ファイルロックポリシーでは、必要に応じて下記を設定してください。

- ロックの有効時間
⇒初期値「24」

ファイルにファイルロックする際に設定されるロック時間となります。


9 その他初期設定・便利機能

3. ファイルリンクによる共有

コラストレージでは、共有の際にファイルリンクが発行され、ファイルリンクを共有先にメール通知することが可能です。

本書では、ストレージサービスDriveがインストールされているパソコンから、ファイルリンクによる共有方法について説明します。


(1) ファイルリンクによる共有を作成します。




① エクスプローラ
ストレージサービスDrive内の
ファイルを右クリックし、
「ストレージサービス」内の「共
有リンクの発行」を選択



② 共有リンク設定画面
共有するファイルの
可能なファイル操作を
選択し、「次へ」を
クリック



③ 共有リンク設定画面
共有用パスワードや
有効期限、アクション回数
を設定し、
「リンクをメールで送信」
をクリック



④ 送信先画面
共有のメール通知の
宛先、本文などを設定
し、「送信内容を確認」
をクリック



⑤ リンクを発行画面
設定内容を確認し、
「URLを発行し送信」
をクリック



⑥ 共有リンク画面
ファイルリンクによる
発行が完了
「OK」をクリック

3. ファイルリンクによる共有

(2) 共有先へメール通知されます。

共有先に、以下のようなメールが送信されます。
メール内のファイルリンクのURLをブラウザで開くと、共有されたファイルをプレビューやダウンロードが可能です。

件名:ファイル共有のお知らせ

本文:
〇〇様

お世話になります。
A社の〇〇です。

ファイル共有します。
ご確認ください。

<https://xxxxx/?site=xxx&id=xxxxxxxx>

①ファイルリンクメール受信
メール内、ファイルリンクのURL
をブラウザで開きます

②共有画面
共有されたファイルをプレビュー
やダウンロード可能



<パスワードを設定した場合>
以下のようなパスワードの通知メールが別途送信されます。
ファイルリンクのURLを開くと認証画面が表示されます。

件名:ファイル共有のお知らせ

本文:
共有リンクのパスワードは以下の通りです:
XXXXXXXX




9 その他初期設定・便利機能

4. 回線認証設定

管理コンソールの回線認証から、回線認証設定を実施する手順について説明します。

初期設定では、回線認証及びインターネット接続の両方でコラストレージを利用可能な設定です。

回線認証を利用して指定した回線環境でのみご利用したい場合は、本手順を実施してください。



(1) アクセス経路を設定します。



① アクセス経路選択

※ご契約内のユーザすべての設定が変更されます。

- 回線認証+インターネット
回線認証及びインターネット接続の両方でサービスを利用する場合
※初期設定
- 回線認証
指定した回線環境のみからコラストレージをご利用する場合
※指定したい回線以外からのコラストレージへのアクセスはすべて拒否されます。

4. 回線認証設定

(2) 回線番号を設定します。

②回線番号登録

ご契約のNTT東日本・NTT西日本のフレッツ光回線※の回線番号（CAFで始まる英数13桁の番号またはCOPで始まる英数11桁の番号）

※光コラボレーション事業者様が提供する「光アクセスサービス」を含む

回線番号登録後、保存をクリックします。

※アクセス経路を「回線認証のみ」に設定し、誤った回線番号を登録してしまったことでログインできなくなった場合は、下記の通り対応してください。

- ①契約者様が「認証・契約変更メニュー」にログイン
- ②「アクセス経路設定」から「回線認証+インターネット」に変更
- ③インターネットでアクセスできるようになるため、本マニュアルの回線認証設定の手順を再度実施し、正しい回線番号を登録

！ここに注意

- ・回線認証でのログイン方法については、「利用マニュアル ログイン・メールアドレス (ID) ・パスワード変更・アカウントロック解除」をご確認ください。
- ・Microsoft Office連携機能はインターネットを介した通信が発生します。回線認証をご利用で、Microsoft Office連携機能による編集やプレビューを不可にしたい場合は、利用マニュアル 操作編（管理者ユーザ詳細）「ロールとポリシー」の「3.9. Microsoft Office 連携ポリシー」をご参照ください。

9 その他初期設定・便利機能

5. 電子帳簿保存法対応

クラウドストレージでは、検索要件に対応する「取引年月日」、「取引金額」、「取引先」、その他、管理番号等の情報をファイルに設定する機能（属性機能）を提供しております。

区分にあわせて、設定・操作方法をご参照ください。

・「スキャナ保存」
利用マニュアル「電子帳簿保存法対応編 スキャナ保存」をご参照ください。

・「電子帳簿等保存（電子書類）」
利用マニュアル「電子帳簿保存法対応編 電子書類」をご参照ください。
※電子帳簿等保存（電子帳簿）はクラウドストレージとしては未対応です。

・「電子取引」
利用マニュアル「電子帳簿保存法対応編 電子取引」をご参照ください。

TIPS

電子帳簿保存法は、各税法で保存が義務づけられている帳簿・書類について一定の要件を満たした上で紙ではなく電磁的記録による保存を可能とすること及び電磁的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

電子帳簿保存法上の区分は以下となります。

- 「電子取引」
- 「電子帳簿等保存（電子帳簿・電子書類）」
- 「スキャナ保存」

！ ここに注意

電子帳簿保存法対応編のマニュアルについての注意点

・電子帳簿保存法対応編のマニュアルは2022年8月26日時点において作成されたものであり、現時点における有効な法令等に基づくものです。現時点で有効な法令等が将来変更される可能性があります。

・電子帳簿保存法対応編のマニュアルは、東芝テック（株）（以下、当社）にて作成したものです。税務当局の見解を拘束するものではなく、記載情報について電子帳簿保存法に関する保証を当社が与えるものではありません。

・電子帳簿保存法及び関連する法令の解釈・適用については、税務署や顧問税理士等にご確認ください。